

本マニュアルは、富山県教育委員会が令和8年度入学生向けに斡旋した Windows 端末を例に記載されています。端末の購入時期や初期設定する時期等により、画面表示等が異なる場合があります。他機種の場合は、スイッチの位置や画面表示等が異なる場合があります。

また、自宅にインターネット環境がある生徒が、自宅で初期設定することを想定して記載されています。本マニュアルによる初期設定後に、学校のネットワークに接続するための設定は、学校の指示に従ってください。

※ 学校で Word, Excel, PowerPoint を使用する場合は、県教育委員会が契約しているライセンス (Microsoft365A3 ライセンス) を使用しますので、個人で購入される必要はありません。

事前準備：

■準備するもの

- ① Microsoft アカウントとパスワード (個人で作成したもの)
- ② インターネットが使える環境
- ③ Windows 端末 (付属の AC アダプタ、電源コード等を含む。)

※ 準備するもの①～③については、以下の補足を参照してください。

① Microsoft アカウントとパスワード (個人で作成したもの)

個人で作成した Microsoft アカウントが必要です。事前に作成してください。

詳細は、「Windows 初期設定マニュアル補足 Microsoft アカウントの作成とメールの確認準備」を参照してください。

※ 学校で配布されたメールアカウント (末尾が@***-h.tym.ed.jp、***は高校名等) は卒業後に使用できなくなりますので、初期設定に使用しないでください。

また、学校から Microsoft365Apps 認証用アカウント (末尾が@m.tym.ed.jp) が配布されている場合がありますが、Microsoft アカウントとしては使用できません。

② インターネットが使える環境

インターネットに接続するための機器と、その機器の SSID とパスワードの情報が必要になります。SSID とは、Wi-Fi ネットワークを識別するための名前です。

自宅の Wi-Fi ルーターを経由してインターネットに接続する場合、SSID とパスワードの確認方法は次を参照してください。

スマートフォンを自宅で Wi-Fi ルーター経由でインターネット接続している方は、その SSID やパスワードと同じものを設定に使用します。

※ 自宅にインターネットが使える環境が無い場合は、学校に相談してください。

★自宅のWi-Fi ルーターのSSIDとパスワードの確認方法




- ・通常は、本体の側面や底面にラベル等が貼られています。購入時の箱の中にSSID等が記載された紙が入っている場合もあります。
- ・SSIDが6GHz、5GHz、2.4GHz等で複数ある場合はいずれかを選んでください。（接続が不安定な場合は、他の周波数を試してください。）
1つの場合はそれを使用します。
- ・暗号化キーがパスワードになります。（機種により表示は異なります。）
- ・パスワードが購入時から変更されている場合は、変更した家族等に確認してください。

③Windows 端末（付属のACアダプタ、電源コード等を含む。）

初期設定には更新プログラムのダウンロードとインストールが含まれるため、インターネット環境によっては1時間以上かかる場合があります。

Windows 端末を電源に接続しておきましょう。


操作手順：

1. Windows 端末を箱から取り出して AC アダプタと電源コードを USB Type-C に接続し、右側面にある電源スイッチ「」を押します。


※ 機種によって電源スイッチの位置は異なります。



2. 最初の画面では「日本語」をタップして選択し、「日本語で続ける」をタップします。



5. 「2つ目のキーボードレイアウトを追加しますか？」では、「スキップ」をタップします。



6. ネットワークの一覧が表示されるので、使用する SSID をタップして選択し、「接続」をタップします。


※ イーサネットはケーブルでのネット接続です。未接続のままでかまいません。




7. 「パスワードを入力してください」ボックスにパスワードを入力し、「次へ」をタップします。
パスワードは、大文字と小文字（「Z」と「z」）、アルファベットと数字（「O」オー（半角文字）と「0」ゼロ、「l」エルと「1」いち）の違いに気を付けてください。



8. 「接続済み、セキュリティ保護あり」になったことを確認し、「次へ」をタップします。




9. 更新プログラムのチェックが終わると「ライセンス契約をご確認ください」の画面が表示されます。契約内容を確認のうえ「同意」をタップします。（「同意」ボタンが押せるようになるまで、数分程度かかる場合があります。）



10. 「デバイス名を入力」では「今はスキップ」をタップします。（表示されない場合もあります。）

※ スキップした場合は製品名等が名前として使われます。ここで、名前を設定することもできます。




11. 「このデバイスをどのように設定しますか？」では「個人用に設定」をタップして選択、右下の「次へ」をタップします。



12. ダウンロードとインストールが始まる場合がありますので、しばらくお待ちください。お使いの環境によっては1時間以上かかります。「後で更新」をタップして、初期設定後に行うこともできます。



13. 「Microsoft エクスペリエンスの～」が表示された場合は、「サインイン」をタップします。



14. 「Microsoft アカウントを追加しましょう」では、生徒の Microsoft アカウント（末尾が @outlook.jp）を入力し「次へ」をタップします。

必ず個人で作成した Microsoft アカウントを入力してください。


※ 学校で配布されたメールアカウント（末尾が @***-h.tym.ed.jp、***は高校名等）は卒業後に使用できなくなりますので、初期設定に使用しないでください。

また、学校から Microsoft365Apps 認証用アカウント（末尾が @m.tym.ed.jp）が配布されている場合がありますが、Microsoft アカウントとしては使用できません。




15. 次の画面が表示されたら「コードの送信」をタップします。


「Microsoft アカウントを追加しよう」のタイトルで画面の中ほどに「メールをご確認ください」の画面が表示された場合は、確認コードを送信するメールアドレス（一部が*****で伏せられたメールアドレス）を伏字ではなく正確に入力し、右下の「コードの送信」をタップします。（この画面が表示されない場合もあります。）




16. メールに一時使用コードが届いたら「コードの入力」に入力し、「サインイン」をタップします。（この画面が表示されない場合もあります。）



17. 「アカウントを保護しましょう」が表示されたら、「連絡用メールアドレス」を選択し、個人で作成した生徒のアドレス（初期設定用）とは別のメールアドレスを入力します。（「電話番号」を選択することもできます。）
入力後、「次へ」をタップします。（この画面が表示されない場合もあります。）




18. 「パスキーの選択」が表示されたら「iPhone、iPad、または Android デバイス」をタップします。（この画面が表示されない場合もあります。）



19. 画面に表示された二次元コードをスマートフォン等で読み取り、指示に従って操作を行います。
(この画面が表示されない場合もあります。)



20. 「PIN の作成」では、ロック解除に利用する **PIN (暗証番号)** を作成します。
「PIN の作成」をタップします。




21. 「PINのセットアップ」では、「英字と記号を含める」にチェックを入れます。チェックを入れないとPINでアルファベットと数字が使えません。


「新しいPIN」にアルファベットと数字を使ったPINを入力します。「PINの確認」に同じPINを入力し、「OK」をタップします。

※ 「PINの要件」をタップするとPINの説明が表示されます。

※ PINを忘れないようにしましょう。




22. 「デバイスのプライバシー設定の選択」は「次へ」を続けてタップしてスクロールさせます。最後まで表示すると「同意」ボタンが表示されるので、確認のうえ、タップしましょう。



23. 「このデバイスをどのようにセットアップしますか？」の画面が表示されます。「新しい PC としてセットアップする」をタップして選択し、「次へ」をタップします。

※ すでに他の PC で初期設定をしている方はこれまで設定した PC が一覧表示される場合があります。「その他のオプション」をタップし、「新しい PC としてセットアップする」をタップし、次の画面でも「新しい PC としてセットアップする」をタップしてください。



24. 「ASUS デバイスをさらに活用」が表示されたら、ここからはメーカーの設定になるので「次へ」をタップします。

※ ここで設定することもできます。機種によっては表示されない場合があります。



25. 「PC からスマートフォンを使用する」画面が表示されたら、[スキップ] をタップします。次の「携帯電話の写真～」も「スキップ」をタップします。（画面のデザインが異なったり、「携帯電話の写真～」が表示されなかったりする場合があります。）

※ 後からでも設定することができます。下記のアドレスを参考にしてください。

<https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/sync-across-your-devices>



26. 「常に最近の閲覧データに～」はMicrosoft のブラウザ、Microsoft Edge に関する設定ですが、「今はしない」をタップします。

※ 初期設定が終わった後でMicrosoft Edg を起動すると設定できます。



27. 「Microsoft365 を～」は案内画面です。「次へ」をタップします。
初期設定はこれで終わりです。

